

# UPS WorldShip™ 2009

Versione 11.0



Procedure di backup e installazione  
di UPS WorldShip™ per l'upgrade  
del sistema operativo o per spostare  
UPS WorldShip su un nuovo PC

## Procedure di backup e installazione di UPS WorldShip™ per l'upgrade del sistema operativo o per spostare UPS WorldShip su un nuovo PC

### Procedure di backup e installazione di UPS WorldShip™ per l'upgrade del sistema operativo o per spostare UPS WorldShip su un nuovo PC

Se sul proprio PC si esegue l'upgrade da un sistema operativo a un altro, per salvare i dati di UPS WorldShip è necessario effettuare la seguente procedura prima di eseguire l'upgrade del sistema operativo. Questa procedura va usata anche quando si sposta l'attuale sistema UPS WorldShip da un PC a un altro. Il tipo di installazione deve rimanere la stessa sul sistema aggiornato o sul nuovo PC (ossia autonoma, amministratore, ecc.).

**Le presenti istruzioni servono unicamente per effettuare il backup dei dati di UPS WorldShip.** Per eseguire il backup di dati e programmi non associati a UPS WorldShip, fare riferimento a Microsoft® per istruzioni.

**Passaggio 1: Prima di effettuare il backup dei dati di UPS WorldShip, eseguire l'elaborazione di Fine giornata di UPS WorldShip per i dati non ancora elaborati**

**Passaggio 2: Determinare i propri nomi ODBC DSN di importazione/ esportazione**

Se si eseguono importazioni/esportazioni all'interno di UPS WorldShip, andare al **Passaggio 6: Determinare i propri nomi ODBC DSN di importazione/esportazione.** Altrimenti andare al passaggio successivo.

**Passaggio 3: Eseguire il backup dei dati di UPS WorldShip utilizzando UPS WorldShip Support Utility**

1. Fare clic sul menù Start.
2. Per aprire la Support Utility, selezionare Programmi o Tutti i programmi > UPS > UPS WorldShip Support Utility.

**Nota:** se si utilizza Microsoft Vista® OS o una versione superiore, fare doppio clic su UPS WorldShip Support Utility e selezionare Esegui come amministratore.

3. Se si conosce già il proprio tipo di installazione, saltare questo passaggio. Altrimenti andare al **Passaggio 7: Determinare il proprio tipo di installazione.**

4. Nella schermata principale della Support Utility, fare doppio clic su Manutenzione dati.

5. Nella schermata Manutenzione dati, fare clic su Backup per eseguire il backup del database di UPS WorldShip. Non è necessario eseguire il backup di UPSNRFRvIDB. Questo backup è opzionale.

**Nota:** se si riceve un messaggio che indica che al database sono collegati degli utenti, fare clic sul pulsante OK quindi di nuovo su Backup.

6. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
7. Una volta completato il backup, la Support Utility indica l'ubicazione del backup. È importante prendere nota di tale ubicazione.
8. Fare clic su OK.
9. Uscire dalla Support Utility.
10. Utilizzando Risorse del computer o Windows Explorer, navigare sino alla posizione del backup del database indicata al passaggio 7. Copiare la cartella in un'unità di rete o in un'unità esterna.

**Nota:** non copiare le cartelle su un'unità del PC. Durante l'upgrade del sistema operativo, i file e le cartelle contenute sul PC vengono cancellate.

11. Utilizzando Risorse del computer o Windows Explorer, navigare sino alla cartella in cui è installato UPS WorldShip. Esempio: C:\UPS\WSTD. Copiare le seguenti cartelle e tutti i contenuti su un'unità di rete o su un'unità esterna:

- a. \UPS\WSTD\Archive
- b. \UPS\WSTD\ImpExp

**Nota:** se si sta utilizzando una workstation amministrativa, la cartella \UPS\WSTD\ImpExp si trova nella cartella Condivisione amministratore.

12. Tale procedura ha salvato solo i dati di UPS WorldShip. Per eseguire il backup di altri dati e programmi, fare riferimento a Microsoft per istruzioni. Una volta eseguito l'upgrade del sistema operativo, è possibile eseguire l'installazione di UPS WorldShip su un sistema operativo aggiornato o su un nuovo PC.

## Procedure di backup e installazione di UPS WorldShip™ per l'upgrade del sistema operativo o per spostare UPS WorldShip su un nuovo PC

### Passaggio 4: Effettuare l'upgrade del sistema operativo

Fare riferimento a Microsoft per istruzioni su come:

- Eseguire il backup dei dati e dei programmi non associati a UPS WorldShip
- Effettuare l'upgrade del sistema operativo

### Passaggio 5: Installare UPS WorldShip sul nuovo sistema operativo o sul nuovo PC

1. Se si utilizza un sistema operativo a 32 bit:  
È possibile installare UPS WorldShip 11.0.16 o una versione superiore.
2. Se si utilizza un sistema operativo a 64 bit:  
È possibile installare UPS WorldShip 12.0 o una versione superiore.
3. Installare UPS WorldShip sul nuovo sistema. Accertarsi di scegliere lo stesso tipo di installazione UPS WorldShip, Amministratore o Autonomo, dell'installazione originale di UPS WorldShip.
4. Al riavvio del sistema, si avvierà UPS WorldShip.
5. Configurare le comunicazioni ma annullare l'avvio di UPS WorldShip quando si esegue il processo di registrazione. In seguito verrà ripristinato il database di cui si è fatto il backup, quindi questo passaggio è inutile. Confermare di voler uscire dal processo di registrazione facendo clic su OK.
6. Copiare la cartella del backup del database indicata nel passaggio 7 di **Eseguire il backup dei dati di UPS WorldShip utilizzando UPS WorldShip Support Utility** nella stessa cartella del sistema UPS WorldShip appena installato.
7. Ripristinare le seguenti cartelle nella stessa struttura della directory del sistema UPS WorldShip appena installato.
  - a. \UPS\WSTD\Archive
  - b. \UPS\WSTD\ImpExp

**Nota:** se si sta utilizzando una workstation amministrativa, la cartella \UPS\WSTD\ImpExp si trova nella cartella Condivisione amministratore.

8. Aprire la Support Utility selezionando Programmi o Tutti i programmi > UPS > UPS WorldShip Support Utility.

**Nota:** se si utilizza Microsoft Vista® OS o una versione superiore, fare doppio clic su UPS WorldShip Support Utility e selezionare Esegui come amministratore.

9. Nella schermata principale della Support Utility, fare doppio clic su Manutenzione dati.
10. Nella schermata Manutenzione dati, fare clic su Ripristina.  
**Nota:** se si riceve un messaggio che indica che al database sono collegati degli utenti, fare clic sul pulsante OK quindi di nuovo su Ripristina.
11. Selezionare il file del backup del database che è stato creato in precedenza sul vecchio sistema ed è stato copiato sul nuovo sistema e fare clic su Ripristina.
12. Fare clic su OK per ripristinare tutti i file nella directory.
13. Fare clic su OK per confermare che è stato creato un backup dell'attuale sistema.
14. Fare clic su OK nella schermata che indica che i file di backup sono stati ripristinati con successo.
15. Uscire dalla Support Utility.
16. Se si eseguono importazioni/esportazioni all'interno di UPS WorldShip, andare al **Passaggio 8: Ricreare gli ODBC DSN**. Altrimenti andare al passaggio successivo.
17. Avviare UPS WorldShip. Se durante l'avvio di UPS WorldShip appare la schermata di registrazione, fare clic su Fine per completare il processo di registrazione.
18. Reinstallare i driver della stampante. I driver della stampante termica devono essere installati attraverso UPS WorldShip.

## Procedure di backup e installazione di UPS WorldShip™ per l'upgrade del sistema operativo o per spostare UPS WorldShip su un nuovo PC

### Passaggio 6: Determinare i propri nomi ODBC DSN di importazione/esportazione

Se si eseguono importazioni/esportazioni all'interno di UPS WorldShip, è necessario avere i Nomi ODBC DSN di importazione/esportazione esistenti in modo da ricrearli sul sistema aggiornato o sul nuovo sistema. Seguire i seguenti passaggi per trovare i Nomi ODBC DSN di importazione/esportazione esistenti.

1. Avviare UPS WorldShip.
2. Selezionare Importa/esporta dati nella barra degli strumenti.
3. Scegliere Crea/modifica piantina...
4. Prendere nota dei nomi e dell'esatta ortografia di ogni voce visualizzata nella colonna "Piantina ODBC DSN". Tali voci corrispondono ai nomi ODBC DSN.  
*Nota: per continuare a utilizzare la funzione Importa/esporta di UPS WorldShip sul nuovo PC, è necessario configurare gli stessi ODBC DSN nello stesso modo con cui erano stati configurati sul vecchio PC.*
5. Chiudere UPS WorldShip.
6. Tornare al **Passaggio 2: Determinare i propri nomi ODBC DSN di importazione/esportazione**

### Passaggio 7: Determinare il proprio tipo di installazione

Per determinare il proprio tipo di installazione, scegliere Visualizza > Informazioni su UPS WorldShip nella schermata principale della Support Utility.

1. Il Tipo di installazione è visualizzato sotto la casella Mittente nel lato sinistro della schermata.
2. Prendere nota del Tipo di installazione.  
*Nota: queste procedure possono essere utilizzate solo quando il tipo di installazione è la stessa sul nuovo PC o sul PC aggiornato.*
3. Fare clic su Esci per tornare alla schermata principale della Support Utility.
4. Tornare al **Passaggio 3: Eseguire il backup dei dati di UPS WorldShip utilizzando UPS WorldShip Support Utility.**

### Passaggio 8: Ricreare gli ODBC DSN

Se si eseguono importazioni/esportazioni all'interno di UPS WorldShip, è necessario ricreare gli ODBC DSN.

1. Per lanciare l'Amministratore ODBC su un sistema a 32 bit
  - a. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Sorgenti di dati (ODBC)
2. Per lanciare l'Amministratore ODBC su un sistema a 64 bit
  - a. In Risorse del computer scegliere Disco locale (C:)
  - b. Andare a Windows > SysWOW64
  - c. Selezionare "odbcad32.exe" per lanciare l'Amministratore ODBC
3. Tornare al **Passaggio 5: Installare UPS WorldShip sul nuovo sistema operativo o sul nuovo PC.**