

UPS WorldShip™ 2009

Versie 12.0



Back-up en installatieprocedures
van UPS WorldShip™ voor
upgrade van besturingssysteem
of het overplaatsen van UPS
WorldShip naar een nieuwe PC

Back-up en installatieprocedures van UPS WorldShip™ voor upgrade van besturingssysteem of het overplaatsen van UPS WorldShip naar een nieuwe PC

Back-up en installatieprocedures van UPS WorldShip™ voor upgrade van besturingssysteem of het overplaatsen van UPS WorldShip naar een nieuwe PC

Als u een upgrade uitvoert van het besturingssysteem op uw bestaande PC, dan dienen de volgende procedures te worden opgevolgd **voordat** u de upgrade uitvoert van uw besturingssysteem om de gegevens van uw UPS WorldShip op te slaan. Deze procedures dienen ook te worden opgevolgd als u uw bestaande UPS WorldShip-systeem verplaatst van de ene naar een andere PC. Het installatietype moet gelijk blijven aan dat van het geüpgrade systeem of de nieuwe PC (oftewel standalone naar standalone of beheerder naar beheerder, enz.).

Deze instructies zijn alleen van toepassing op het maken van een back-up van UPS WorldShip-gegevens. Raadpleeg de instructies van Microsoft® voor het maken van een back-up van gegevens en programma's die niet gerelateerd zijn aan UPS WorldShip.

Stap 1: Voer het Einde Dag-proces uit van UPS WorldShip voor gegevens in behandeling voordat u een back-up maakt van de gegevens van uw UPS WorldShip

Stap 2: Uw ODBC DSN-namen voor importeren en exporteren bepalen

Als u met behulp van UPS WorldShip importeert en exporteert, ga dan naar **Stap VI: Uw ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren bepalen**. Als dit niet het geval is, gaat u verder naar de volgende stap.

Stap 3: Een back-up maken van de gegevens van UPS WorldShip met behulp van het hulpprogramma van UPS WorldShip

1. Klik op het Startmenu.
2. Om het hulpprogramma te openen, selecteert u Programma's of Alle programma's > UPS > Hulpprogramma UPS WorldShip.
***Let op:** Als u het besturingssysteem Microsoft Vista® of hoger gebruikt, klik dan met de rechterknop van de muis op Hulpprogramma UPS WorldShip en selecteer Openen als beheerder.*
3. Als u al weet wat uw installatietype is, dan slaat u deze stap over. Zo niet, ga dan naar **Stap 7: Uw installatietype bepalen**.
4. Op het hoofdscherm van het hulpprogramma dubbelklikt u op Gegevensonderhoud.

5. Op het scherm Gegevensonderhoud klikt u op Back-up om een back-up te maken van de UPS WorldShip-database. U hoeft geen back-up te maken van de UPSNRFRvIDB. Dit is optioneel.

***Let op:** Als u een bericht ontvangt dat aangeeft dat gebruikers zich hebben aangemeld bij de database, klik dan op de knop OK en klik nogmaals op Back-up.*

6. Klik op de knop Toevoegen.
7. Zodra de back-up op succesvolle wijze is voltooid, stelt het hulpprogramma u op de hoogte van de locatie van uw back-up. Het is belangrijk dat u deze locatie noteert.
8. Klik op OK.
9. Sluit het hulpprogramma af.
10. Blader met behulp van Mijn computer of Windows Explorer naar de locatie van de back-up van de database, aangeduid in bovenstaande stap 7. Kopieer de map naar een netwerkschijfstation of een extern schijfstation.

***Let op:** Kopieer geen mappen naar een lokaal schijfstation op de PC. Tijdens de upgrade van het besturingssysteem worden bestanden en mappen op de lokale PC verwijderd.*

11. Blader met behulp van Mijn computer of Windows Explorer naar de map waar UPS WorldShip is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: C:\UPS\WSTD. Kopieer de volgende mappen en hun inhoud naar een netwerkschijfstation of naar een extern schijfstation:
 - a. \UPS\WSTD\Archive
 - b. \UPS\WSTD\ImpExp
- Let op:** Als dit een beheercomputer is, dan kunt u de map \UPS\WSTD\ImpExp vinden in de gedeelde map van de beheercomputer.*
12. Deze procedure heeft alleen uw gegevens van UPS WorldShip opgeslagen. Raadpleeg de instructies van Microsoft over hoe u een back-up kunt maken van andere programma's en gegevens. Zodra u de upgrade hebt uitgevoerd voor uw besturingssysteem, kunt u verder gaan met het installeren van UPS WorldShip op het zojuist geüpgrade besturingssysteem of de nieuwe PC.

Back-up en installatieprocedures van UPS WorldShip™ voor upgrade van besturingssysteem of het overplaatsen van UPS WorldShip naar een nieuwe PC

Stap 4: Upgrade uitvoeren voor uw besturingssysteem

Raadpleeg de instructies van Microsoft over hoe u:

- Een back-up kunt maken van programma's niet gerelateerd aan UPS WorldShip
- Een upgrade kunt uitvoeren voor uw besturingssysteem

Stap 5: UPS WorldShip installeren op het nieuwe besturingssysteem of de nieuwe PC

1. Als u gebruik maakt van een 32-bitsbesturingssysteem:
U kunt UPS WorldShip versie 11.0.16 of hoger installeren.
2. Als u gebruik maakt van een 64-bitsbesturingssysteem:
U kunt UPS WorldShip versie 12.0 of hoger installeren.
3. Installeer UPS WorldShip op het nieuwe systeem. Zorg ervoor dat u hetzelfde installatietype kiest voor UPS WorldShip, Beheerder of Standalone, als dat van het oorspronkelijke installatietype van UPS WorldShip.
4. UPS WorldShip wordt geopend nadat het systeem opnieuw is opgestart.
5. Configureer de berichten maar annuleer het opstarten van UPS WorldShip zodra u bij het registratieproces belandt. U herstelt de database met een back-up, hetgeen deze stap overbodig maakt. Bevestig dat u het registratieproces wilt verlaten door op OK te klikken.
6. Kopieer de back-upmap van de database aangeduid in stap 7 van **Een back-up maken van de gegevens in WorldShip met behulp van het hulpprogramma van UPS WorldShip** naar dezelfde map op het zojuist geïnstalleerde UPS WorldShip-systeem.
7. Herstel de volgende mappen naar dezelfde directorystructuur op het zojuist geïnstalleerde UPS WorldShip-systeem.
 - a. \UPS\WSTD\Archive
 - b. \UPS\WSTD\ImpExp

Let op: Als dit een beheercomputer is, dan kunt u de map \UPS\WSTD\ImpExp vinden in de gedeelde map van de beheercomputer.

8. Open het hulpprogramma door Programma's of Alle programma's > UPS > Hulpprogramma UPS WorldShip te kiezen.

Let op: Als u het besturingssysteem Vista of hoger gebruikt, klik dan met de rechtermuis op Hulpprogramma UPS WorldShip en selecteer Openen als beheerder.

9. Op het hoofdscherm van het hulpprogramma dubbelklikt u op Gegevensonderhoud.
10. In het scherm Gegevensonderhoud klikt u op Herstellen.

Let op: Als u een bericht ontvangt dat aangeeft dat gebruikers zich hebben aangemeld bij de database, klik dan op de knop OK en klik nogmaals op Herstellen.
11. Kies het back-upbestand van de database dat eerder op het oude systeem was gecreëerd en is gekopieerd naar het nieuwe systeem. Klik op Herstellen.
12. Klik op OK om alle bestanden in de directory te herstellen.
13. Klik op OK om te bevestigen dat een back-up is gecreëerd van het huidige systeem.
14. Klik op OK op het scherm om aan te geven dat uw back-upbestanden op succesvolle wijze zijn hersteld.
15. Sluit het hulpprogramma af.
16. Als u met behulp van WorldShip importeert en exporteert, ga dan naar **Stap 8: Opnieuw creëren van ODBC DSN's**. Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
17. Start UPS WorldShip op. Als het registratiescherm verschijnt tijdens het opstarten van WorldShip, klik dan op Voltooien om het registratieproces af te ronden.
18. Installeer de printerstuurprogramma's opnieuw. Thermale printers dienen met behulp van UPS WorldShip te worden geïnstalleerd.

Back-up en installatieprocedures van UPS WorldShip™ voor upgrade van besturingssysteem of het overplaatsen van UPS WorldShip naar een nieuwe PC

Stap 6: Uw ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren bepalen

Als u met behulp van UPS WorldShip importeert en exporteert, dan hebt u de bestaande ODBC DSN-namen voor het importeren en exporteren nodig, zodat deze opnieuw kunnen worden gecreëerd voor het geüpgrade of nieuwe systeem. Volg de onderstaande stappen op om de bestaande ODBC DSN-namen voor het importeren en exporteren te vinden.

1. Start UPS WorldShip op.
2. Selecteer Import-/Exportgegevens uit de taakbalk.
3. Kies Map creëren/bewerken...
4. Noteer de namen en exacte spelling van alle invoer onder de kolom "ODBC DSN-map". Deze vermeldingen zijn de ODBC DSN-namen.

Let op: Om de functie voor het importeren en exporteren binnen UPS WorldShip te blijven gebruiken op de nieuwe PC, dient u dezelfde ODBC DSN's op exact dezelfde wijze te configureren als dat deze waren geconfigureerd op de oude PC.

5. Sluit UPS WorldShip af.
6. Ga terug naar **Stap 2: Uw ODBC DSN-namen voor importeren/exporteren bepalen**

Stap 7: Uw installatietype bepalen

Om uw installatietype te bepalen, kiest u Weergeven > Informatie UPS WorldShip in het hoofdscherm van het hulpprogramma.

1. Uw installatietype wordt weergegeven onder het vak Verzender aan de linkerkant van het scherm.
2. Noteer uw installatietype.
Let op: Deze procedures kunnen alleen worden gebruikt als het installatietype gelijk is aan dat van de nieuwe of geüpgrade PC.
3. Klik op Afsluiten om terug te keren naar het hoofdscherm van het hulpprogramma.
4. Ga terug naar **Stap 3: Een back-up maken van de gegevens van UPS WorldShip met behulp van het hulpprogramma van UPS WorldShip.**

Stap 8: Opnieuw creëren van ODBC DSN's

Als u met behulp van UPS WorldShip importeert en exporteert, dient u de ODBC DSN's opnieuw te creëren.

1. Om het ODBC-beheer te lanceren op een 32-bitssysteem
 - a. Klik op Start > Configuratiescherm > Beheertools > Databronnen (ODBC)
2. Om het ODBC-beheer te lanceren op een 64-bitssysteem
 - a. Kies Lokale schijf (C:) in Mijn computer
 - b. Ga naar Windows > SysWOW64
 - c. Selecteer "odbcad32.exe" om het ODBC-beheer te lanceren
3. Ga terug naar **Stap 5: UPS WorldShip installeren op het nieuwe besturingssysteem of de nieuwe PC.**