



WorldShip® 2021

Руководство по установке

Простое руководство по установке и обновлению программного обеспечения WorldShip

Руководство по установке WorldShip® 2021



Контрольный перечень для этапа перед установкой WorldShip 2021

1. Проверка совместимости

В вашей компании программа WorldShip, возможно, уже интегрирована с UPS Ready® или приложениями сторонних разработчиков. Из-за изменений, внесенных в структуру базы данных WorldShip, данные приложения могут стать несовместимыми с программой WorldShip 2021.

Не устанавливайте обновление, предварительно не обсудив этот вопрос с поставщиком UPS Ready (или сторонним разработчиком).

2. Проверка версии операционной системы и пакета обновления

Чтобы начать установку обновления для WorldShip 2021, на компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows 8.1 или Windows 10.

Чтобы определить, какая у вас операционная система и какие пакеты обновления установлены, выполните следующие действия (кроме систем Windows 8):

- Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач Windows и выберите последовательно **Программы**, **Стандартные**, **Служебные** и, наконец, **Сведения о системе**.
- Версия вашей операционной системы и установленный пакет обновления отобразятся в окне «Сведения о системе».

Рекомендованный объем памяти

- **Windows 8.1 (1 ГБ для 32-разрядных систем, 2 ГБ для 64-разрядных систем)**
- **Windows 10 (1 ГБ для 32-разрядных систем, 2 ГБ для 64-разрядных систем)**

ВНИМАНИЕ! Не продолжайте установку, если на вашем компьютере не установлена надлежащая операционная система и соответствующий пакет обновления.

3. Проверка прав администратора

Проверьте, чтобы учетной записи, под которой выполнен вход в операционную систему Microsoft Windows, были назначены все права администратора ПК. При возникновении сомнений обращайтесь к специалистам по компьютерной технической поддержке своей компании. Из-за усовершенствований системы безопасности пользователям компьютеров с ОС Microsoft Windows 8.1/Windows 10 в процессе установки, возможно, потребуется пройти проверку на наличие прав администратора. Во время установки на экране могут отображаться сообщения системы контроля учетных записей (UAC) с просьбой разрешить программе WorldShip установку ее компонентов. Вы должны подтвердить получение запроса системы UAC и дать разрешение на продолжение установки.

Кроме того, если по какой-либо причине возникнет необходимость доступа к Программе поддержки WorldShip, то запускать ее можно только от имени администратора. Для этого выполните следующие действия.

- В Windows 8.1: в меню кнопки **Пуск** щелкните правой кнопкой мыши плитку **Программа поддержки UPS WorldShip** и выберите **Запуск от имени администратора**.
 - В Windows 10: в меню кнопки «Пуск» выберите пункт **Все приложения**, а затем **UPS**. После этого щелкните правой кнопкой мыши **Программа поддержки UPS** и выберите **Запуск от имени администратора**.
- ## 4. Архивирование истории отправок WorldShip для оптимизации работы
- Запустите программу WorldShip.
 - На вкладке **Главная** нажмите кнопку **История**.
 - На вкладке **Главная** выберите **Архивировать/восстановить**, а затем **Архив отправок**.
 - В окне «Архив отправок» выберите пункт **Все отправок** или укажите диапазон дат и нажмите кнопку **ОК**.
 - В окне «Сохранить как» нажмите кнопку **Сохранить**.
 - В окне подтверждения нажмите кнопку **Да**.
Примечание. Данные за последние 14 дней не удаляются, а удаленные данные при необходимости можно восстановить.
 - Когда архивирование будет завершено на 100 %, нажмите кнопку **Готово**.
 - В окне с запросом на создание резервной копии базы данных нажмите кнопку **Да**.
- ## 5. Проверка наличия антишпионского, антивирусного программного обеспечения
- Отключите антишпионское, антивирусное и антивирусное программное обеспечение, которое может препятствовать установке WorldShip.
- ## 6. Закрытие всех открытых приложений
- Закройте все другие программы, запущенные на панели задач, включая Microsoft Outlook®, Internet Explorer®, Excel® и т. д.



ВНИМАНИЕ! Пользователям компьютеров с ОС Microsoft Windows 8.1/Windows 10 следует прочитать информацию, приведенную далее.

По завершении процесса установки WorldShip компьютер потребуется перезагрузить. После перезагрузки компьютера операционные системы Microsoft Windows 8.1/Windows 10 могут препятствовать автоматическому запуску WorldShip. В этом случае запустите программу WorldShip, используя ее значок на рабочем столе. В отсутствие значка WorldShip на рабочем столе запустить ее можно следующим образом.

- В Windows 8.1: в меню кнопки **Пуск** выберите плитку **UPS WorldShip**.
- В Windows 10: в меню кнопки **Пуск** выберите пункт **Все приложения**, затем **UPS** и, наконец, плитку **UPS WorldShip**.

Обновление

Версия WorldShip 2021 может иметь другие системные требования. Полный список можно найти на сайте worldship.ups.com (только для США).

Примечание. Версия WorldShip 2021 предназначена для обновления только WorldShip 2019 (версия 22) и WorldShip 2020 (версия 23).

1. При необходимости, прежде чем приступить к установке обновления, выполните процедуру «Конец дня». По завершении процедуры «Конец дня» перезапустите WorldShip.
2. Загрузите и запустите комплект установки, доступный в Интернете (<https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html>).

3. На экране установки WorldShip Setup выберите следующее:

- Язык приложения. Выберите необходимый язык установки WorldShip.
- Папка установки. Это поле доступно только для чтения.
- Страна/территория установки. Это поле может быть доступно только для чтения.
- Завершив выбор параметров, нажмите **Далее**.

4. На экране лицензионного соглашения примите условия Соглашения об использовании технологии UPS®, выбрав параметр **Я принимаю условия этого лицензионного соглашения**, и нажмите кнопку **Установить**.

5. Дождитесь завершения процесса обновления WorldShip. После успешного завершения установки программа предложит перезагрузить компьютер. Если ваш ПК защищен паролем, то потребуется ввести имя для входа в систему и пароль.

Обновление при автозагрузке

Если у вас загружен пакет WebInstall, то в программе WorldShip отобразятся подсказки, предлагающие выполнить обновление сейчас или позднее. Если вы не будете выполнять обновление немедленно, то на настраиваемую панель инструментов будет добавлена кнопка «Установить», которой можно будет воспользоваться позднее.

Примечание. Пакет WebInstall доступен для всех систем.



Установка

Программу WorldShip можно установить как на отдельный компьютер, так и на компьютер в составе рабочей группы. Программа WorldShip не предназначена для установки на сервере.

Установка на отдельный компьютер

1. Загрузите и запустите комплект установки, доступный в Интернете (<https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html>).
2. На экране установки WorldShip Setup выберите следующее:
 - Язык приложения. Выберите необходимый язык установки WorldShip.
 - Папка установки. **Опционально:** нажмите кнопку **Опции** и выберите папку, в которую необходимо установить WorldShip. В двух указанных вами папках программа WorldShip создаст вложенные папки \UPS\WSTD.
Примечание. В качестве папки установки нельзя указывать сеть, DVD-диск, ОЗУ или виртуальный диск. Можно, хотя и **не** рекомендуется использовать съемные жесткие диски.
 - Страна/территория установки. Выберите страну/территорию, где будет установлена программа WorldShip.
 - При необходимости установите или снимите флажок **Добавить ярлык UPS WorldShip на рабочий стол**.
 - Чтобы восстановить сохраненную ранее резервную копию базы данных WorldShip, установите флажок **Закончить перемещение данных WorldShip**.
Примечание. Этот флажок следует устанавливать только при перемещении установленной системы WorldShip с одного компьютера на другой.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Далее**.
3. Если был установлен флажок **Закончить перемещение данных WorldShip**, отобразится экран «Закончить перемещение данных WorldShip». Введите нужные данные и нажмите кнопку **Далее**.
4. На экране лицензионного соглашения примите условия Соглашения об использовании технологии UPS, выбрав параметр **Я принимаю условия этого лицензионного соглашения**, и нажмите кнопку **Далее**.
5. На экране выбора типа установки выберите **Отдельный компьютер** и нажмите кнопку **Установить**.
Примечание. Если был установлен флажок **Закончить перемещение данных WorldShip**, то этот экран не отобразится.
6. Дождитесь завершения процесса копирования файлов. После успешного завершения установки программа предложит перезагрузить компьютер. Если ваш ПК защищен паролем, то потребуется ввести имя для входа в систему и пароль.

Установка в конфигурации для рабочей группы

Если вы хотите предоставить доступ к WorldShip нескольким лицам для того, чтобы они могли оформлять отправления и грузы, пользуясь одной базой данных, то можете установить WorldShip в конфигурации для рабочей группы. Для работы WorldShip в конфигурации для рабочей группы требуется сначала установить программу на одном администрирующем компьютере рабочей группы. После этого ее можно установить на один или несколько удаленных компьютеров рабочей группы, которые будут совместно использовать одну базу данных, размещенную на администрирующем компьютере рабочей группы. WorldShip требует размещения базы данных именно на администрирующем компьютере рабочей группы. Размещать базу данных WorldShip на сетевом сервере не допускается. Кроме того, конфигурация для рабочей группы предполагает наличие «общей папки сетевого диска». Общая папка сетевого диска предназначена для файлов, отличных от файлов базы данных, которые будут использоваться всеми компьютерами в конфигурации рабочей группы.

Примечание. Вы можете настроить планировщик задач WorldShip таким образом, чтобы ежедневно создавалась резервная копия базы данных. Резервные копии могут храниться на сервере. Для получения пошаговых инструкций выберите **WorldShip** на вкладке **Поддержка**, а затем выберите **Справка по UPS WorldShip**; введите слова процедуры в редакторе плана выполнения заданий.

Инструкции по подготовке к установке. Создайте папку, в которой будут находиться файлы общего доступа WorldShip. Эта папка должна быть общей папкой Microsoft®, которая может находиться как на администрирующем компьютере рабочей группы, так и на любом диске, доступном и с администрирующего, и с удаленных компьютеров рабочей группы. Эти файлы не должны находиться в одной папке с локальными файлами.



Администрирующий компьютер рабочей группы

1. Загрузите и запустите комплект установки, доступный в Интернете (<https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html>).
2. На экране установки WorldShip Setup выберите следующее:
 - Язык приложения. Выберите необходимый язык установки WorldShip.
 - Папка установки. **Опционально:** нажмите кнопку **Опции** и выберите папку, в которую необходимо установить WorldShip. В двух указанных вами папках программа WorldShip создаст вложенные папки \UPS\WSTD.
 - Страна/территория установки. Выберите страну/территорию, где будет установлена программа WorldShip.
 - При необходимости установите или снимите флажок **Добавить ярлык UPS WorldShip на рабочий стол**.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Далее**.
3. На экране лицензионного соглашения примите условия Соглашения об использовании технологии UPS, выбрав параметр **Я принимаю условия этого лицензионного соглашения**, и нажмите кнопку **Далее**.
4. На экране выбора типа установки выберите следующее:
 - В качестве типа установки выберите **Администратор рабочей группы**.
 - Чтобы выбрать папку размещения общих файлов, направляемых с администрирующего и с удаленных компьютеров, нажмите кнопку **Обзор (...)** и выберите папку в поле **Общая папка для администратора рабочей группы**.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Установить**.
5. Дождитесь завершения процесса копирования файлов. После успешного завершения установки программа предложит перезагрузить компьютер. Если ваш ПК защищен паролем, то потребуется ввести имя для входа в систему и пароль.

Удаленные компьютеры рабочей группы

По умолчанию копия ПО, установленная на удаленный компьютер рабочей группы, имеет ограниченные функциональные возможности. Администратор рабочей группы может настраивать конфигурацию удаленных компьютеров, так чтобы они могли выполнять дополнительные функции WorldShip.

Примечание. Если вы некоторое время назад установили TCP/IP, у вас могут отображаться другие окна или запросы о предоставлении дополнительной информации.

Установка из Интернета

1. Загрузите и запустите комплект установки, доступный в Интернете (<https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html>).
2. На экране установки WorldShip Setup выберите следующее:
 - Язык приложения. Выберите необходимый язык установки WorldShip.
 - Папка установки. **Опционально:** нажмите кнопку **Опции** и выберите папку, в которую необходимо установить WorldShip. В двух указанных вами папках программа WorldShip создаст вложенные папки \UPS\WSTD.
 - Страна/территория установки. Выберите страну/территорию, где будет установлена программа WorldShip.
 - При необходимости установите или снимите флажок **Добавить ярлык UPS WorldShip на рабочий стол**.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Далее**.
3. На экране лицензионного соглашения примите условия Соглашения об использовании технологии UPS, выбрав параметр **Я принимаю условия этого лицензионного соглашения**, и нажмите кнопку **Далее**.
4. На экране выбора типа установки выберите следующее:
 - В качестве типа установки выберите **Удаленный компьютер рабочей группы**.
 - Чтобы выбрать папку размещения общих файлов, направляемых с администрирующего компьютера, нажмите кнопку **Обзор (...)** и выберите папку в поле **Общая папка для администратора рабочей группы**.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Установить**.
5. Дождитесь завершения процесса копирования файлов. После успешного завершения установки программа предложит перезагрузить компьютер. Если ваш ПК защищен паролем, то потребуется ввести имя для входа в систему и пароль.



Установка с общего диска

Имеется опция для установки ПО на удаленные компьютеры рабочей группы при помощи файлов, находящихся в общей папке (ее местонахождение было определено во время установки на администрирующий компьютер рабочей группы). Файлы установки находятся в подкаталоге \UPS\WSTD\Remote\Install\Disk1 общей папки диска.

1. На экране установки WorldShip Setup выберите следующее:
 - Локальный каталог назначения. **Опционально:** нажмите кнопку **Опции** и выберите папку, в которую необходимо установить WorldShip. В двух указанных вами папках программа WorldShip создаст вложенные папки \UPS\WSTD.
 - Общая папка администратора рабочей группы. Это поле доступно только для чтения, и в нем отображается общая папка, назначенная администратором рабочей группы.
 - Страна/территория установки. Выберите страну/территорию, где будет установлена программа WorldShip.
 - По умолчанию на рабочий стол будет добавлен ярлык **WorldShip**.
 - Завершив выбор параметров, нажмите **Далее**.
2. На экране лицензионного соглашения примите условия об использовании технологии UPS, выбрав параметр **Я принимаю условия этого лицензионного соглашения**, и нажмите кнопку **Установить**.
3. Дождитесь завершения процесса копирования файлов. После успешного завершения установки программа предложит перезагрузить компьютер. Если ваш ПК защищен паролем, то потребуются ввести имя для входа в систему и пароль.

Клиентам из США, желающим получить более подробные инструкции, следует перейти на сайт worldship.ups.com и щелкнуть **Просмотреть справочные руководства** в разделе **Руководства**, а затем выбрать **Установить на отдельный компьютер или компьютер из рабочей группы**.

Настройка связи

Для передачи информации о местах груза и ее отслеживания программе WorldShip необходим доступ к электронным средствам связи.

Для прямого доступа: TCP/IP.

Настройки связи

При первом запуске WorldShip на экране появится окно настройки связи. Выберите метод подключения «Прямой доступ» и введите всю требуемую информацию, чтобы завершить настройку подключения.

- Прямой доступ: прямое или широкополосное подключение к Интернету не требует набора телефонного номера. Примерами прямого доступа являются доступ к локальной или глобальной сети и доступ через цифровую абонентскую линию или кабель. Прямой доступ обычно обеспечивает самое быстрое подключение.
- Может потребоваться назначить прокси-сервер и указать для него URL-адрес, а также информацию о порте и авторизации. При использовании прокси-сервера следует также использовать специальные настройки браузера.

Изменение настроек связи

Настройки связи следует изменять при изменении настроек прокси-сервера.

1. На вкладке **Сервис** выберите **Другие инструменты**, а затем **Настройка связи**.
2. В окне «Настройка связи» внесите необходимые изменения и нажмите **Далее**.
3. Продолжайте вносить необходимые изменения. Чтобы сохранить изменения, нажмите **Готово**.

Изменять настройки связи требуется в следующих случаях:

- У вас появился прямой доступ в Интернет.
- Вы изменяете настройки прокси-сервера для прямого доступа.
- Вы хотите удалить или добавить какой-либо способ подключения.



Регистрация в UPS®

Чтобы начать использовать программу WorldShip для отправки мест груза после ее успешной установки, необходимо зарегистрироваться в UPS.

Прежде чем приступить к процессу регистрации, убедитесь в том, что ваш принтер подключен к компьютеру и находится в рабочем состоянии.

1. После успешной установки WorldShip и настройки связи на экране отобразится окно «Регистрация в UPS». Введите информацию о своей компании, в которой установлена ваша система, укажите номер аккаунта UPS, а затем нажмите кнопку **Готово**.
2. Если отобразится экран «Проверка подлинности вашей информации для инвойсов», введите требуемую информацию и нажмите кнопку **Отправить**.
3. WorldShip автоматически установит связь с UPS и передаст ваши регистрационные данные. Для этого может потребоваться от трех до пяти минут. Пожалуйста, дождитесь появления окна отправки.

Поздравляем! Теперь вы являетесь клиентом WorldShip и можете оформлять грузы.

Контрольный перечень для этапа после установки

1. Если на время установки антишпионское, антивирусное и антивредоносное программное обеспечение отключалось, включите его.
2. Если вы получили сообщение о том, что программа WorldShip не может обмениваться данными с компанией UPS, обратитесь к специалистам по компьютерной технической поддержке своей компании.
3. Для администрирующих компьютеров рабочих групп WorldShip: имейте в виду, что при переходе администрирующего компьютера рабочей группы в спящий режим база данных WorldShip отключается. Чтобы восстановить подключение к ней, придется закрыть, а затем снова открыть программу WorldShip как на администрирующем, так и на удаленных компьютерах рабочей группы. С вопросами о спящем режиме и настройке соответствующего параметра обращайтесь к специалистам по компьютерной технической поддержке своей компании.
4. Если используется принтер, предоставленный вам компанией UPS, то, прежде чем начинать оформление отправок, выключите и снова включите его. Драйверы всех принтеров уже установлены в WorldShip.

Инструкции по удалению программы

Если вы удаляете установленную версию ПО WorldShip, не удаляйте никакие ее каталоги до запуска программы удаления.

- Для запуска программы удаления в ОС Windows 8.1 щелкните правой кнопкой мыши плитку **UPS WorldShip** и выберите пункт **Удаление UPS WorldShip**.
- Для запуска программы удаления в ОС Windows 10 в меню кнопки **Пуск** выберите пункт **Все приложения**, а затем **UPS** и, наконец, **Удаление UPS WorldShip**.

Справочные руководства

WorldShip предоставляет ссылки на руководство пользователя, руководство по установке и руководство по использованию сочетаний клавиш и навигации в формате PDF на сайте ups.com.

Для просмотра и печати этих документов на вашем компьютере должно быть установлено бесплатное ПО Adobe® Reader® (которое можно найти на веб-сайте adobe.com), а после этого вам необходимо выполнить следующие действия.

1. Перейдите на сайт ups.com/worldshipsupport.
2. В разделе «Руководства» выберите **Просмотреть руководства пользователя**.
3. Откройте и распечатайте нужные документы.

Руководство по установке WorldShip® 2021



Техническая поддержка

Если у вас возникнут вопросы о программе WorldShip, ответы на которые отсутствуют в данном руководстве или в Справке по WorldShip, позвоните по указанным здесь номерам телефонов.

Австралия	1800 148 934	Маврикий	+49 69 66404364
Австрия	+43 (0) 1 50 15 96 002	Мавритания	+222 4529 28 89
Азербайджан	+10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989,	Малави	+49 69 66404364
	+994-12-493 3991	Малайзия	1800 80 4709
Албания	+355682048904	Мали	+223 2029 91 52
Алжир	+49 69 66404364	Марокко	+49 69 66404364
Ангولا	+49 69 66404364	Мексика	.01 800 714 65 35
Аргентина	0 800 122 0286	Мозамбик	+49 69 66404364
Армения	.10 3741 27 30 90	Молдавия	+373-22-403901
Афганистан	+93-79-3204045 / 9647814318252	Монако	+33 (0) 157324060
Багамские острова	1-888-960-2683	Нигерия	+49 69 66404364
Бангладеш	+49 69 66404364	Нидерланды	+31 (0) 20 50 40 602
Бахрейн	+49 69 66404364	Никарагуа	001800 226 0452
Беларусь	375-17-227-2233	Новая Зеландия	.0800 443 785
Бельгия	+32 (0) 22 56 66 19	Норвегия	+47 (0) 22 5777 34
Бермудские острова	1-888-960-2678	Объединенные Арабские Эмираты	.800-4774 (бесплатно)
Болгария	.0700 1 8877	Оман	+49 69 66404364
Болгария	.0700 1 8877	Пакистан	+49 69 66404364
Боливия	.800 100 807	Панама	.00800 052 1414
Босния	.033 788 160	Парагвай	009800 521 0051
Бразилия	.0800 8923328 или 55 11 569 46606	Перу	.0800 009 19
Бурунди	+49 69 66404364	Польша	+48 (0) 222030321
Венгрия	+36 (0) 17774820	Португалия	+351 (0) 21 9407061
Венесуэла	.0800 100 5772	Пуэрто-Рико	1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
Виргинские острова, США	1888 877 8324	Россия	+7 495 961 2211
Гана	+49 69 66404364	Руанда	+49 69 66404364
Гватемала	1800 835 0384	Румыния	.40 21 233 88 77
Германия	+49 (0) 69 66 30 80 37	Сальвадор	.800 6191
Гибралтар	+350 200 42332	Саудовская Аравия	+49 69 66404364
Гондурас	.800-0123	Северная Ирландия	+44 (0) 2079490192
Гонконг	.8206 2133	Сенегал	.221 33 8646042
Греция	.210-99 84 334	Сербия	+381 11 2286 422
Дания	+45 (0) 35 25 65 04	Сингапур	.800 852 3362
Джибути	+49 69 66404364	Словакия	+421 2 16 877
Доминиканская Республика	1-888-760-0095	Словения	.38642811224
Египет	+49 69 66404364	Соединенное Королевство	+44 (0) 2079490192
Замбия	+49 69 66404364	США	.888-553-1118
Зимбабве	+49 69 66404364	Таиланд	.001 800 852 3658
Израиль	.00-972-(0) 35-770112	Тайвань	.08001 855 662
Индия	.91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113 (бесплатно)	Танзания	+49 69 66404364
Индонезия	.001 803 852 3670	Тунис	+49 69 66404364
Иордания	+49 69 66404364	Турция	.0090-212-413 2222
Ирландская Республика	+353 (0) 15245447	Узбекистан	+998 (71) 1203838
Испания	+34 (0) 917459877	Уругвай	.000 405 296 651
Италия	+39 0248270032	Уэльс	+44 (0) 2079490192
Казахстан	+49 69 66404364	Филиппины	1800 1855 0023 или 1800 765 2927
Каймановы острова	1-888-960-2686	Финляндия	+358 (0) 923 11 34 07
Камерун	+49 69 66404364	Франция	+33 (0) 157324060
Канада	1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)	Чешская Республика	+42 0239016468
Катар	+49 69 66404364	Чили	.800 835 682
Кения	+49 69 66404364	Швейцария	+41 (0) 442115700
Кипр	.77 77 7200	Швеция	+46 (0) 85 79 29 041
Китайская Народная Республика	.400 013 3023	Шотландия	+44 (0) 2079490192
Колумбия	.01800 752 2293	Шри-Ланка	+49 69 66404364
Конго, Демократическая Республика	+49 69 66404364	Эквадор	.1800 000 119
Косово	+381 38 24 22 22	Эстония	.372 666 47 00
Коста-Рика	.0800 052 1591	Эфиопия	+49 69 66404364
Кот-д'Ивуар	+49 69 66404364	Южная Африка	+49 69 66404364
Кувейт	+49 69 66404364	Южная Корея	00798 8521 3669
Кыргызстан	+996 312 699 988 / +996-312-979713	Япония	.00531 85 0020
Латвия	.7805643		
Ливан	+49 69 66404364		
Литва	.370-37-350505		
Люксембург	.FR 00 33 8050 10365		