



WorldShip®
创建自定义货件标签标题




以下的说明假定您已经安装了 WorldShip 2013 或更高版本。使用 WorldShip 的“自定义标签编辑器”，就可以自定义货件标签的标题和收件人标签。

本文档提供了详尽的说明，可指导您打印含有自定义货件标签标题的标签。




步骤	窗口 (如果有)
<p>1. 确认打印首选项设为打印自定义货件标签的标题，如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“工具”选项卡上选择“系统首选项”，然后选择“打印设置”。显示出“系统首选项编辑器”窗口中的“打印设置”选项卡。 确认“标签存货体积”显示出热敏 4x8 或 4x8 ¼，激光 8 ½ x 11，激光 8 ½ x 11 (每页两张标签)，或激光 A4 210 x 297，以及“扩展地区使用”显示的是 Shipment Label Header。 	<p>The screenshot shows the 'System Preferences Editor' window with the 'Print Settings' tab selected. The 'Printer' list includes 'Label1' with a volume of 'Laser 8 1/2 x 11' and 'Shipment Label Header'. The 'Printer ID' is set to 'Label1'. The 'Printer Type' is 'Label'. The 'Label' field is set to 'Pg_50kiDataB6300L on SVRF0003B3B6#:7 Laser 8 1/2 x 11 Shipment Label Header'. The 'Print Settings' section has 'Print Item Recipient Label' checked, with 'Per Package' selected. The 'System Print Defaults' section has 'Print Reference Code on Label' set to 'Reference Code 1' and 'Print Reference Code on Label' set to 'Reference Code 2'. The 'Preferred Label Print' section has 'Print on each label' checked.</p>



步骤	窗口 (如果有)
<ul style="list-style-type: none">如果标签打印机没有显示正确的“标签尺寸”和/或“扩展部份的用途”，请进行以下操作：<ul style="list-style-type: none">单击“打印机设置”按钮。出现“标签打印机设置”窗口。单击“标签尺寸”框中的向下箭头，然后选择“热敏 4x8”或 4x8 ¼。单击“扩展部份的用途”框中的向下箭头，并选择“货件标签标题”。单击“应用”按钮。出现“系统首选项编辑器”中的“打印设置”选项卡。单击“更新”按钮和“确定”按钮。	
<p>2. 在“工具”选项卡上，选择“创建/编辑自定义标签”。出现“自定义标签编辑器”窗口。</p> <ul style="list-style-type: none">在“现有模板”下面，选择“货件标签标题”。单击“复制”按钮。	
<p>3. 出现“复制模板”窗口。</p> <ul style="list-style-type: none">输入新的“货件标签标题”模板的名称。单击“确定”按钮。	



步骤	窗口 (如果有)
<p>4. 出现“自定义标签编辑器”窗口，在“现有模板”的底部显示出新的模板。</p> <ul style="list-style-type: none">在“现有模板”底部选择新的模板。单击“编辑”按钮。	
<p>5. 出现“自定义标签编辑器”窗口。</p> <ul style="list-style-type: none">检查其中的信息。单击“确定”按钮。	



步骤	窗口 (如果有)
<p>6. 出现新“货件标签标题”的“编辑模板”窗口。</p> <p>酌情添加各种要素：</p> <ul style="list-style-type: none"> 添加字段 – 单击“WorldShip 字段”框中的向下箭头并选择一个字段类别。利用字段类别下面的字段列表来选择一个字段，然后将其拖放到画布上所需位置，安放妥当。 添加自定义文本 – 在“自定义文本”框中输入文本，最多为 45 个字符，然后单击“添加文本”按钮。文本被放置在模板的左上角，但可以移到模板上的另一个位置。 添加字段和文字 – 在字段列表中选择一个字段，在“自定义文本”框中输入文本，然后将该字段拖放到画布上所需位置。 	
<ul style="list-style-type: none"> 添加一个不带文字的字段 – 选择“只添加数据字段”复选框。 添加测试数据 – 选择“显示测试数据”复选框，将测试数据预填入字段中。 添加图像 – 在图像库中选择一幅图像，将其拖放到画布上所需位置。图像的最大尺寸为 4 x 6 英寸，也就是 350 x 175 像素。 将图像添加到图像库 – 单击“添加库图像”按钮。在“添加图像”窗口中，输入图像的路径，或单击“浏览”按钮，找出并选择该图像。然后单击“确定”按钮。图像即被保存到图像库中。 将简要表与模板相关联 – 酌情选择各简要表旁的复选框，将其关联到所显示的模板。 <p>注：每一类模板中只有一个模板可以与一个简要表相关联。</p>	



步骤	窗口 (如果有)
<ul style="list-style-type: none">• 添加水平线条 – 单击“模板”下的“添加行”按钮，单击并按住鼠标左键以表明画布上线条的起始位置，将线条拖至终点，然后放开鼠标左键。• 打印测试标签 – 单击“打印测试标签”按钮。	